

# poly voyager free 60 升級好簡單，4 步驟快速完成!!




poly voyager free 60 升級好簡單，搭配【POLY LENS】完成更新設定，即可升級囉!

## 【POLY LENS】

- ☉能更好地了解設備運行的狀況和使用率。
- ☉可以從單一管理平台快速開始遠程配置、遠程監控、遠程故障排除。
- ☉自定義您的個人設備、及時了解最新軟體以及一鍵更新至最高版本。
- ☉更新通知，讓您知道何時更新並準備好安裝。

## 1. 確認 POLY LENS 已更新完成

升級的第一步驟，請先確認 POLY LENS 已更新完成，以便後面每個升級步驟順利完成!



## 2.藍芽配對-電腦與耳機


配對前請務必確認耳機電力為滿電狀態後，開啟電腦藍芽，並長按任一隻耳機側面按鈕 5 秒，使耳機與電腦藍芽配對成功。

接著，耳機請記得從充電盒中取出。

## 3.使用 USB 線，將電腦與耳機盒連結

使用 USB 線，將電腦與耳機充電盒兩端做連結，以便耳機充電盒做升級。

## 2.藍芽配對-電腦與耳機



配對前，請務必確認耳機電力為滿電狀態

## 藍芽配對後，請將耳機取出



## 3.使用USB線 將電腦與耳機充電盒連結




## 4.開啟 poly lens 點選更新， 完成以下步驟，即升級成功!

開啟 poly lens 逐一更新耳機與耳機充電盒，即完成  
升級囉!



更新過程中，請注意:

- 1.不要將 USB 線與耳機充電盒分開，請連接好。
- 2.不要將耳塞放在耳機充電盒中。



更新完耳機與耳機充電盒，即完成升級囉!

